

Ø=Üñ MANUAL OFICIAL: USSD BOT & AUTOMAÇÃO

Guia Oficial de Configuração, Conexão e Comandos para Administradores e Membros

1. Ø<ß Conceito do Sistema

O ecossistema é formado por 3 pilares que se comunicam em tempo real (milissegundos):

- Ghost Bot (WhatsApp): Recebe os pedidos e comprovantes M-Pesa / e-Mola dos clientes no WhatsApp.
- Aplicativo Android (USSD Bot): Fica no smartphone com os chips da Vodacom. Ele recebe a ordem do Bot em milissegundos, acorda a tela e executa as transferências USSD (*162# e *111#).
- Comprovativo Automático: Assim que a transferência é concluída pelo celular, o Bot envia a confirmação no WhatsApp com o comprovativo oficial.

2. Ø=þ€ Como Conectar o Aplicativo ao Grupo de Vendas

Passo 1: Pegar o Código no Aplicativo Android

1. Abra o USSD Bot no seu smartphone.
2. Vá até a aba Configurações.
3. Na seção Emparelhamento, veja o seu código mestre (Exemplo: VD-235831).

Passo 2: Ativar no Grupo do WhatsApp

1. Abra o WhatsApp e entre no seu grupo de vendas.
2. Envie o comando com o seu código: .ativarauto VD-235831
3. O Bot confirmará o vínculo e ativará o Modo Automático.

3. Ø=Ý Modo Manual vs Modo Automático

- Modo Manual (.modo manual): O Bot apenas registra e confirma, aguardando que o operador faça a transferência.
- Modo Automático (.modo auto): O Bot processa e dispara as transferências USSD de forma 100% autônoma.
- Consultar status (.modo): Exibe o modo atual e a central vinculada.

4. Ø<ßâ Múltiplos Grupos no Mesmo Aplicativo

Você pode conectar vários grupos à mesma central enviando .ativarauto [CÓDIGO] em cada grupo. Cada venda será atendida e confirmada exatamente dentro do grupo de origem.

5. Ø=Üñ Isolamento de Celulares por Grupo (.usarcell)

- .usarcell 1,3 "" Vincula apenas os celulares 1 e 3 para o grupo.
- .usarcell 2 "" Dedicar o celular 2 exclusivamente para o grupo.
- .usarcell todos "" Libera todos os aparelhos conectados.
- .usarcell status "" Consulta quais aparelhos atendem o grupo.

6. Ø=ÜÊ Tabelas de Preços e Contas Oficiais

- .configurar tabela/[texto] "" Cadastra tabela de megabytes (internet).
- .configurar saldo/[texto] "" Cadastra tabela de saldo (crédito).
- .configurar M-Pesa [nº] [nome] "" Cadastra conta oficial M-Pesa.
- .configurar E-mola [nº] [nome] "" Cadastra conta oficial E-mola.
- .configurar listar "" Lista todas as contas cadastradas.

7. Ø=ÜQ Comandos de Administrador

- .apps "" Lista celulares conectados, estoques e status.
- .ativarauto [CÓDIGO] "" Vincula grupo à central e liga modo auto.
- .modo auto / .modo manual "" Alterna o modo de envio do grupo.
- .disparar [número] [megas] "" Dispara ordem USSD manual (*162#).
- .compra [megas] @user "" Entrega manual e registro de venda.
- .depositar [valor] @user "" Adiciona saldo na carteira virtual.
- .retirar [valor] @user "" Remove saldo da carteira virtual.

- .saldo [nº] [s1],[s2] "" Define o estoque de saldo do aparelho.
 - .celular [nº] [m1],[m2] "" Define o estoque de megas do aparelho.
 - .limite [nº] [u1/t1],[u2/t2] "" Define contagem diária de envios.
 - .fila "" Exibe pedidos em processamento no app.
 - .limparcompras confirmar "" Reseta o histórico com backup automático.
 - .recuperarcompras "" Restaura histórico a partir do backup.
-

8. Ø=Ð Comandos para Membros e Clientes

- .tabela "" Visualiza a tabela de preços de internet.
 - .tabelasaldo "" Visualiza a tabela de preços de crédito.
 - .carteira "" Consulta o saldo disponível na carteira virtual.
 - .enviarmb [nº],[megas] "" Compra megas usando saldo da carteira.
 - .s [valor] [nº] "" Transfere saldo usando crédito da carteira.
 - .pagamento "" Exibe as contas oficiais de pagamento.
 - .ping "" Testa a latência e tempo de resposta do Bot.
 - .dono "" Exibe o contato do proprietário.
-

9. &™p Recursos do Aplicativo Android (USSD Bot)

1. Desbloqueio Automático: O serviço acorda o celular e desbloqueia via PIN ou Padrão para discar USSD em segundo plano.
 2. Alternância Inteligente: Se o chip 1 atingir o limite ou esgotar saldo, o sistema transfere pelo chip 2 automaticamente.
 3. Anti-Fraude Rigoroso: Cruza as referências de pagamento com os SMS recebidos no aparelho antes de autorizar entregas.
-

10. 'S FAQ e Dúvidas Frequentes

- Acessibilidade: Certifique-se de que o serviço 'USSD Bot' está ATIVADO em Configurações > Acessibilidade.
- Bateria: Desative a otimização de economia de bateria para o app rodar livremente em segundo plano.
- Redefinir: Use o botão [Desconectar] no app para desconectar ou vincular a uma nova central.